



Вариант лицензирования «TermideskTerminal»

**РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА**

**СЛЕТ.10001-02 90 05**

Версия 4.1.1. Выпуск от июня 2023

**Настройка компонента «Шлюз»**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1 . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
1.1 . О документе.....	3
1.2 . Назначение компонента «Шлюз» .....	3
1.3 . Требования к программному и аппаратному обеспечению .....	3
1.4 . Типографские соглашения .....	3
2 . УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТА .....	5
2.1 . Установка Шлюза.....	5
2.2 . Удаление Шлюза .....	5
2.3 . Обновление Шлюза .....	6
3 . НАСТРОЙКА КОМПОНЕНТА .....	7
3.1 . Принципы настройки и функционирования компонента.....	7
3.2 . Параметры конфигурирования компонента .....	8
3.3 . Журналирование .....	12
4 . ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ .....	13

## 1 . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1 . О документе

Настоящий документ является пятой частью руководства администратора на программный комплекс «Диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk» (далее - Termidesk). Документ предназначен для администраторов системы и сети.

В этом руководстве приведено назначение, установка и настройка компонента «Шлюз» (далее - Шлюз). Для того, чтобы получить информацию о месте компонента в программном комплексе, необходимо обратиться ко второй части руководства администратора - СЛЕТ.10001-02 90 02 «Руководство администратора. Настройка программного комплекса».

### 1.2 . Назначение компонента «Шлюз»

Шлюз отвечает за туннелирование протоколов доставки, использующих транспортный протокол TCP, обеспечивая отделение инфраструктуры виртуальных рабочих мест (ВРМ), находящихся во внутренней локальной сети, от внешних локальных сетей или глобальных сетей.

Шлюз является отделяемым компонентом Termidesk и может устанавливаться как совместно с компонентами «Универсальный диспетчер», «Менеджер рабочих мест», так и отдельно при необходимости обеспечить распределенную конфигурацию.

Место Шлюза в архитектуре Termidesk представлено в документе СЛЕТ.10001-02 90 02 «Руководство администратора. Настройка программного комплекса».

### 1.3 . Требования к программному и аппаратному обеспечению

Требования к аппаратному и программному обеспечению соответствуют требованиям к Termidesk, приведенным в документе СЛЕТ.10001-02 90 01 «Руководство администратора. Установка программного комплекса».

### 1.4 . Типографские соглашения

В настоящем документе приняты следующие типографские соглашения:

- моноширинный шрифт – используется для выделения фрагментов текста программ, наименований файлов и папок (директорий), путей перемещения, строк комментариев, различных программных элементов (объект, класс, тип, переменная, команда, макрос и т. д.), а также вводимого и выводимого текста в режиме командной строки;
- «кавычки» – текст, заключенный в кавычки, используется для обозначения наименований документов, названий компонентов Termidesk, пунктов меню, наименований окон, вкладок, полей, других элементов графического интерфейса, а также вводимого и выводимого текста в режиме графического интерфейса;

- **[квадратные скобки]** – текст, заключенный в квадратные скобки, используется для наименования экранных кнопок;
- **<угловые скобки>** – текст, заключенный в угловые скобки, используется для наименования клавиш клавиатуры.

## 2. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТА

### 2.1. Установка Шлюза

Подготовка к установке и непосредственно установка Шлюза в разных конфигурациях Termidesk приведена в документе СЛЕТ.10001-02 90 01 «Руководство администратора. Установка программного комплекса».

Для экспериментального использования добавлен новый Шлюз `termidesk-gateway`, который в следующих версиях заменит существующий `termidesk-wsproxy`.

**⚠** Использование нового Шлюза является экспериментальным, его установка рекомендуется только в ознакомительных целях!

Для установки нового Шлюза необходимо:

- остановить службу используемого Шлюза:

```
~$ sudo systemctl stop termidesk-wsproxy
```

- отключить автоматический запуск службы:

```
~$ sudo systemctl disable termidesk-wsproxy
```

- выполнить установку `termidesk-gateway` из подключенного репозитория Termidesk:

```
~$ sudo apt install termidesk-gateway
```

Проверка состояния службы `termidesk-gateway` выполняется командой:

```
~$ sudo systemctl status termidesk-gateway
```

Строка «Active» отображает состояние сервиса, где статус «active (running)» свидетельствует об успешном запуске `termidesk-gateway`.

Для просмотра установленной версии Шлюза `termidesk-gateway` нужно выполнить:

```
~$ termidesk-gateway -v
```

### 2.2. Удаление Шлюза

Действия по удалению Шлюза идентичны действиям по удалению Termidesk и приведены в документе СЛЕТ.10001-02 90 01 «Руководство администратора. Установка программного комплекса».

Для удаления нового Шлюза `termidesk-gateway` необходимо выполнить:

- удалить без подтверждения `termidesk-gateway`:

```
:~$ sudo aptitude purge -y termidesk-gateway
```

- очистить оставшиеся зависимости и конфигурации:

```
:~$ sudo aptitude purge ~c -y
```

Если после удаления нового Шлюза необходимо включить ранее использовавшуюся версию (`termidesk-wsproxy`), нужно:

- добавить службу `termidesk-wsproxy` в автозагрузку:

```
:~$ sudo systemctl enable termidesk-wsproxy
```

- выполнить запуск службы `termidesk-wsproxy`:

```
:~$ sudo systemctl start termidesk-wsproxy
```

### 2.3 . Обновление Шлюза

Действия по удалению Шлюза идентичны действиям по обновлению Termidesk и приведены в документе СЛЕТ.10001-02 90 01 «Руководство администратора. Установка программного комплекса».

Обновление экспериментального прототипа нового Шлюза `termidesk-gateway` выполняется процедурой установки новой версии.

## 3. НАСТРОЙКА КОМПОНЕНТА

### 3.1 . Принципы настройки и функционирования компонента

Для работы Шлюза необходимо добавить в автозагрузку и запустить службу `termidesk-wsproxy` командами:

```

:~$ sudo systemctl enable termidesk-wsproxy
:~$ sudo systemctl start termidesk-wsproxy
    
```

**⚠** При работе нового Шлюза необходимо использовать службу `termidesk-gateway`, предварительно остановив и отключив службу `termidesk-wsproxy`:

```

:~$ sudo systemctl stop termidesk-wsproxy
:~$ sudo systemctl disable termidesk-wsproxy
    
```

Здесь и далее `termidesk-wsproxy` - ранее установленный с Termidesk Шлюз, `termidesk-gateway` - экспериментальный новый Шлюз.

Шлюз может быть вынесен в демилитаризованную зону сетевой инфраструктуры предприятия. Для работы подключения пользователей к ВРМ через Шлюз необходимо обеспечить доступность следующих сетевых портов:

- 80 (HTTP);
- 443 (HTTPS).

По умолчанию Шлюз прослушивает порт TCP:5099 на интерфейсе `localhost` (127.0.0.1). Для изменения порта прослушивания службы необходимо внести изменения в файлы запуска службы `termidesk-wsproxy` и конфигурации веб-сервера `apache`.

В случае экспериментального использования нового Шлюза эти параметры могут быть изменены через файл конфигурации (см. подраздел **Параметры конфигурирования компонента**).

Механизм взаимодействия веб-сервера `apache` и Шлюза выглядит следующим образом:

- запросы на подключения принимает веб-сервер `apache` по портам 80 или 443;
- веб-сервер `apache` перенаправляет запросы Шлюзу на указанный в параметре `WSPROXY_BIND_ADDRESS` IP-адрес на порт `WSPROXY_PORT` (см. подраздел **Параметры конфигурирования компонента**);
- далее Шлюз направляет запросы либо на поставщик ресурсов, либо в виртуальную машину.

### 3.2 . Параметры конфигурирования компонента

Параметры Шлюза задаются переменными, описанными в файле `/etc/opt/termidesk-vdi/termidesk.conf`, а также аргументами командной строки.

Перечень доступных переменных и аргументов приведен в таблице (см. Таблица 1).


 Информация в таблице относится к ранее установленному с Termidesk Шлюзу `termidesk-wsproxy`.

Таблица 1 – Доступные переменные Шлюза

Наименование переменной	Значение по умолчанию	Описание	Аргумент командной строки
WSPROXY_PORT	5099	Порт прослушивания службы	Не задан
WSPROXY_BIND_ADDRESS	"127.0.0.1"	Адрес прослушивания службы. При распределенной установке необходимо использовать значение "0.0.0.0", чтобы порт 5099 прослушивался не только localhost, если планируется принимать запросы на подключения с внешних систем (например, с балансировщиков нагрузки)	Не задан
WSPROXY_HEALTH_CHECK_PORT	8101	Порт веб-сервера для обслуживания API-запросов по состоянию Шлюза (healthcheck). По умолчанию переменная не используется (закомментирована)	Не задан
WSPROXY_HEALTH_CHECK_CERT	<code>/etc/opt/termidesk-vdi/wsproxy-healthcheck.pem</code>	Путь к сертификату (открытому ключу), который используется для защиты подключения API-запросов по состоянию Шлюза (healthcheck). По умолчанию переменная не используется (закомментирована)	Не задан



Наименование переменной	Значение по умолчанию	Описание	Аргумент командной строки
WSPROXY_HEALTH_CHECK_KEY	/etc/opt/ termidesk-vdi/ wsproxy- healthcheck.key	Путь к закрытому ключу, который используется для защиты подключения API-запросов по состоянию Шлюза (healthcheck). По умолчанию переменная не используется (закомментирована)	Не задан

Наименование переменной	Значение по умолчанию	Описание	Аргумент командной строки
LOG_LEVEL	INFO	<p>Аргумент командной строки применяется для изменения уровня логирования Шлюза. Изначально уровень логирования применяется из значения переменной LOG_LEVEL конфигурационного файла /etc/opt/termidesk-vdi/termidesk.conf. Для того, чтобы применить уровень логирования из аргумента командной строки, необходимо отредактировать unit-файл службы Шлюза:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ открыть для редактирования файл /lib/systemd/system/termidesk-wsproxy.service;</li> <li>▪ найти строку, начинающуюся с ExecStart и добавить ключ --loglevel с нужным уровнем.</li> </ul> <p>Пример строки:</p> <pre>ExecStart=/opt/termidesk/share/termidesk-vdi/venv/bin/python wsproxy.py --verification-key=/etc/opt/termidesk-vdi/wsproxy/id_rsa.pub --host=\${WSPROXY_BIND_ADDRESS} --port=\${WSPROXY_PORT} --loglevel=INFO</pre> <p>Затем выполнить перезапуск конфигурации и службы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ выполнить команду <code>sudo systemctl daemon-reload;</code></li> <li>▪ выполнить команду <code>sudo systemctl restart termidesk-wsproxy.</code></li> </ul>	--loglevel

**⚠** Далее информация относится к новому (экспериментальному) Шлюзу `termidesk-gateway`.

Параметры конфигурирования нового Шлюза задаются из конфигурационного файла `/etc/termidesk/termidesk-gateway.conf`.

Для задания параметров конфигурирования нового Шлюза из файла необходимо:

- создать пустой файл `/etc/termidesk/termidesk-gateway.conf`:

```
~$ sudo touch /etc/termidesk/termidesk-gateway.conf
```

- отредактировать файл `termidesk-gateway`, указав необходимые значения для параметров:

```
# Адреса, на которых принимать входящие подключения
wsServerIP=0.0.0.0
# Прослушиваемый порт для входящих подключений
wsServerPort=5099
# Адрес брокера, по которому будет осуществляться проверка пользовательских подключений
urlCheckToken=http://127.0.0.1:8000/api/wsproxy/v1/verify
# Режим журналирования.
# gatewayLogMode=-l - включить отладку уровня INFO.
# gatewayLogMode=-d - включить отладку уровня DEBUG.
# Пустое значение параметра gatewayLogMode= - выключить отладку.
# gatewayLogMode=-l
```

- выполнить перезагрузку службы:

```
~$ sudo systemctl restart termidesk-gateway
```

Доступные параметры, а также аргументы командной строки для нового Шлюза приведены в таблице (см. Таблица 2).

Таблица 2 – Доступные переменные нового Шлюза

Наименование переменной	Значение по умолчанию после установки Шлюза	Описание	Аргумент командной строки
<code>wsServerPort</code>	5099	Порт прослушивания службы для входящих подключений	Не задан
<code>wsServerIP</code>	127.0.0.1	Адрес прослушивания входящих подключений. При распределенной установке необходимо использовать значение "0.0.0.0", чтобы порт 5099 прослушивался не только <code>localhost</code> , если планируется принимать запросы на подключения с внешних систем (например, с балансировщиков нагрузки)	Не задан

Наименование переменной	Значение по умолчанию после установки Шлюза	Описание	Аргумент командной строки
urlCheckToken	http://127.0.0.1:8080/api/wsproxy/v1/verify	Адрес диспетчера Termidesk для обслуживания API-запросов по состоянию Шлюза	Не задан
gatewayLogMode	Нет	<p>Активация и переключение режима журналирования. Значение задается через файл termidesk-gateway.conf.</p> <p>При значении «-d» активируется подробный режим уровня DEBUG, при значении «-l» активируется менее подробный режим уровня INFO. Пустое значение параметра приводит к отключению режима журналирования.</p> <p>Активировать режим можно также через аргумент командной строки, для этого выполнить:</p> <pre>~\$ termidesk-gateway &lt;значение&gt;</pre> <p>Пример:</p> <pre>~\$ termidesk-gateway -l</pre> <p>Информация будет выводиться в стандартный вывод (в интерфейс командной строки). Для прекращения вывода и отключения режима необходимо нажать сочетание клавиш <b>&lt;Ctrl&gt;+&lt;C&gt;</b></p>	-d -l

### 3.3 . Журналирование

Журнал работы Шлюза расположен в файле /var/log/termidesk/wsproxy.log.

#### 4. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение	Пояснение
ВРМ	Виртуальное рабочее место
API	Application Programming Interface (интерфейс прикладного программирования)
HTTP	HyperText Transfer Protocol (протокол передачи гипертекста)
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure (расширение протокола HTTP для поддержки шифрования)
IP	Internet Protocol (межсетевой протокол)
TCP	Transmission Control Protocol (протокол управления передачей данных)
Termidesk	Программный комплекс «Диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk»



© ООО «УВЕОН - ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Адрес: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, офис 645а

Сайт: [www.termidesk.ru](http://www.termidesk.ru)

Телефон: +7 (495) 975-1-975

Общий e-mail: [info@uveon.ru](mailto:info@uveon.ru)

Отдел продаж: [sales@uveon.ru](mailto:sales@uveon.ru)

Техническая поддержка: [support@uveon.ru](mailto:support@uveon.ru)